Sistema Stabilflex® e MasterSap 4U

La ditta Biemme S.r.l. ha sviluppato Stabilflex®, un innovativo dispositivo per il collegamento di elementi prefabbricati e ha scelto AMV come partner per ottimizzare l'uso di questi sistemi, facilitandone il predimensionamento, la modellazione e la verifica












All'interno di **MasterSap 4U**, nascono una serie di strumenti a marchio Stabilflex® che permettono:



Predimensionamento in analisi lineare



Verifica in analisi pushover









Questo strumento è presente nella freeware Biemme di MasterSap 4U, liberamente scaricabile dal sito Biemme (www.biemmebiagiotti.com), e nella versione gratuita MasterSap 4U GO!, liberamente scaricabile ed utilizzabile anche a scopo professionale. Entrambe le versioni sono limitate a modelli non oltre i 150 nodi

La procedura di predimensionamento è basata sul Manuale di calcolo dello Stabilflex® fornito da Biemme ai progettisti. Per il funzionamento è necessario

- 1. inserire l'armatura presente (o ipotizzata) nella colonna
- 2. avere almeno una combinazione di carico (carichi gravitazionali verticali) <u>elaborata</u>
- stabilire le informazioni necessarie a determinare il momento resistente alla base della colonna





Manuale sviluppato nell'ambito di un progetto
di ricerca e sviluppo di BIEMME SRL

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO








FreewareBiemme e MasterSap4U GO!

Operativo in tutti i tipi di analisi (statiche, sismiche e pushover), permette di effettuare un predimensionamento, ossia di stabilire il numero di dissipatori da inserire in testa alle colonne selezionate










FreewareBiemme e MasterSap4U GO!

Definizione dell'armatura presente nei pilastri

Per via grafica

Saranno utili gli strumenti di copia per colonne con medesima armatura










FreewareBiemme e MasterSap4U GO!

Definizione dell'armatura presente nei pilastri

Per via numerica

Saranno utili gli strumenti di copia per colonne con medesima armatura











FreewareBiemme e MasterSap4U GO!

Modellazione

Si possono modellare una colonna o più colonne ed assegnare un carico nodale in testa che rappresenti lo scarico degli elementi superiori, oppure l'intero capannone ed i relativi carichi di solaio in modo che il software elabori automaticamente lo sforzo normale

gravante su ogni colonna











FreewareBiemme e MasterSap4U GO!

La procedura termina con un report dove vengono indicati il numero di dispositivi per ogniuna delle colonne selezionate e complessivi risultanti dall'elaborazione appena conclusa

Risultati predimensionamento Stabilflex®

Dati comuni:

Combinazione di carico: Statica
Fattore di Confidenza: 1.20
Versione: Edifici esistenti
Classe materiali: Rcm=34, fcm=420
Dispositivo: Mezzaluna M1

Dettaglio risultati elementi:

Pilastro n.7 / gr.1

Fx: -698.500 kN
MRV: 46344.457 kNcm
LTZ: 57.2 cm
Numero dispositivi: 5

Pilastro n.6 / gr.1

 FX:
 -349.200 kN

 MRy:
 37957.293 kNcm

 LTZ:
 57.2 cm

 Numero dispositivi:
 4

Pilastro n.1 / gr.1

Fx: -174.600 kN MRy: 33506.637 kNcm LTz: 57.2 cm Numero dispositivi: 4

Totale dispositivi: 13








VERIFICA in analisi Pushover

MasterSap4U GO!

Sempre all'interno dello strumento Stabilflex® è presente '**Predimensiona e inserisci**', che opera solo in analisi pushover e che, oltre a predimensionare il numero dei dispositivi da impiegare, inserisce automaticamente un elemento con:

- caratteristiche geometriche (sezione e materiale) ad hoc per simulare il comportamento elastico dello Stabilflex[®]
- una cerniera plastica per simulare il comportamento plastico incrudente dello Stabilflex®
- lo spostamento/allungamento massimo previsto dal dispositivo








VERIFICA in analisi Pushover


MasterSap4U

In questo modo, al termine dell'analisi pushover, è possibile verificare il miglioramento sismico conseguito con l'uso dei dispositivi









Al termine della fase di predimensionamento o della verifica in analisi pushover è anche possibile valutare la necessità di eventuali interventi di rinforzo da dover effettuare sulle colonne.

In questo caso, si può accedere a Verifiche rinforzi che permette di valutare eventuali interventi di rinforzo del pilastro in modo da incrementare il Momento resistente



